

## AnyClutch Remote 接続先 PC への設定の方法

「03.クイックマニュアル[Agent 導入編]」は、遠隔地 PC に Agent ソフトをインストールする手順について簡潔にまとめたマニュアルです。

AnyClutch Remote の機能や詳細な操作手順を確認する場合は、「AnyClutch Remote ユーザーガイド」をご確認ください。

### (1) 利用環境

AnyClutch Remote 利用環境（遠隔地 PC/Viewer 端末）の要求スペックおよび推奨要件は [ブランドサイト](#) をご確認ください。

### (2) AnyClutch Remote へのログイン

#### ① サービスページ

任意のブラウザで AnyClutch の [サービスページ](https://remote.anyclutch.net) (<https://remote.anyclutch.net>) を開いてください。


#### ② ログイン

サービスページのログイン画面で管理者から通知された[① 会社 ID] [② ID] [③ パスワード]を入力し、「ログイン」ボタンを押下してください。

The image shows the login page of AnyClutch Remote. At the top left is the AnyClutch logo. The main heading is "スピーディー&セキュアにリモートデスクトップ" (Fast & Secure Remote Desktop). Below this is a globe icon surrounded by various device icons. On the left, there is a blue circular button labeled "サービス運用情報" (Service Operation Information). In the center, there are three input fields labeled ①, ②, and ③. Field ① contains "aaaaaa", field ② contains "aaaaaa", and field ③ contains "\*\*\*\*\*". Above field ② is a plus sign. Below field ③ is a checkbox labeled "ID保存" (Save ID). At the bottom is a large blue button labeled "ログイン" (Login). Above the input fields, there is a link that says "Log in with SSO".

## (3) シンプルモードと標準モードの切り替え

サービスページにログインをすると、シンプルモードの画面が表示されます。画面右上のモード切り替えボタン(赤枠)を押下すると表示モードを切り替えることが可能です



#### (4) パソコン追加 (Agent のインストール)


Agent のインストールはシンプルモードと標準モードのどちらでも可能です。

**※Agent は必ず遠隔地 PC (操作される側の PC) にインストールしてください。**

##### ① インストールファイルをダウンロード

##### A) シンプルモードでダウンロードする場合

サービスページログイン後の画面中央の「+」アイコンを押下してください。




表示されたポップアップの「ダウンロード」を押下してください。




##### B) 標準モードでダウンロードする場合

パソコンリスト画面で「PC 追加」アイコンを押下してください。



## ② インストール準備

ダウンロードしたインストーラーを実行してください。



## ③ Agent インストール

## 1. 内容を確認して「次へ」を押下



## 2. 利用約款を確認して問題なければ「同意する」を押下



3. インストール先と PC 表示名を確認して問題なければ「次へ」を押下  
※ PC 表示名はパソコンリスト画面に表示されます。



4. ご利用の環境に合わせてプロキシサーバを設定して「次へ」を押下




5. サービスページログイン時のパスワードを入力して「次へ」を押下

6. Agent 認証用の任意の ID とパスワードを入力して「次へ」を押下

※ 遠隔接続開始時やアンインストール時に必要になりますので、必ず控えてください。

## 7. Agent インストール中



## 8. Agent インストール完了



以上で遠隔地 PC (操作される側の PC) のセットアップは完了です。Viewer 端末 (操作する側の端末) のセットアップ方法については、利用環境に応じて下記の資料を参照してください。


- 04.クイックマニュアル[遠隔接続編-PC 版-]
- 05.クイックマニュアル[遠隔接続編-iOS 版-]
- 06.クイックマニュアル[遠隔接続編-Android 版-]

## ④ Agent インストール後の確認


正常に Agent がインストールされると、サービスページに PC のアイコンが表示されます。(画面はシンプルモード)



PC アイコンが青色の場合にのみ遠隔接続を実行できます。もし PC アイコンがグレースアウトしている場合は、Agent がログアウトしている可能性があります。



Agent にログインする場合は、タスクトレイを開いて赤枠のアイコンを右クリックしてください。(Windows の場合)





お問合せ先：

本マニュアル中のご不明な点やご質問につきまして、ご購入先までご連絡ください。

2 次緊急連絡先 - 株式会社エアー

営業時間：平日 9:00 ～ 17:30 定休日：土・日・休日

E-Mail : support@anyclutch.jp

以 上