

AnyClutch Remote 接続先 PC への「遠隔接続」の方法 [Android 版]

06.クイックマニュアル[遠隔接続編-Android 版-]は、Android 端末から遠隔地 PC への遠隔接続方法について簡潔にまとめたマニュアルです。遠隔地 PC（操作される側の PC）には事前に Agent をインストールしてください。なお、Agent のインストール方法は、「03.クイックマニュアル[Agent 導入編]」をご確認ください。

また、AnyClutch Remote の機能や詳細な操作手順を確認する場合は、「AnyClutch Remote ユーザーガイド」および「AnyClutch Remote ユーザーガイド for Android」をご確認ください。

RemoteView for Android アプリ画面について

本マニュアルは RemoteView アプリバージョン 8.1.4.5 以降の画面に基づいて作成しています。バージョン 8.1.4.5 以前のアプリをご利用の場合は、最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

RemoteView アプリバージョン確認方法

1. アプリを起動した下図のトップページの設定アイコン「…」(赤枠)をタップしてください。
2. RemoteView アプリ管理画面の「基本情報」設定アイコン「…」(赤枠)をタップしてください。 > 「バージョン」を確認してください。



(1) 利用環境

AnyClutch Remote 利用環境（遠隔地 PC/Viewer 端末）の要求スペックおよび推奨要件は[ブランドサイト](#)をご確認ください。

(2) RemoteView アプリのインストール

以下の手順に従い、ご利用の Android 端末に RemoteView アプリをダウンロードしてください。

※ ご利用の Android および RemoteView アプリのバージョンにより、実際の画面とは異なる場合がございます。

1. Google Play からインストール

Google play で「remoteview」と検索して、下記のアプリをタップしてください。

2. アプリインストール

「インストール」アイコンをタップしてインストールしてください。

※ 事前に Google アカウントの作成およびサインインが必要です。



(3) RemoteView アプリの初期設定

以下の手順に従い、RemoteView アプリの初期設定を実施してください。

1. RemoteView アプリ起動

ホーム画面で「RemoteView」アイコンをタップしてアプリを起動します。



2. チュートリアル画面

初回起動時はチュートリアルが表示されますので、最終ページまで読み進めてください。



3. チュートリアル終了

チュートリアルの最終ページの「RemoteViewを開始」をタップしてください。



4. RemoteView アプリ管理画面

トップ画面の設定アイコン「…」(赤枠)をタップしてください。




5. 製品選択

「設定」>「ご利用製品」で「Server Version」を選択してください。



6. 接続 URL 設定

「設定」>「接続 URL」に「**https://remote.anyclutch.net**」を入力してください。**※末尾に「空白」や「/」が入らないようにご注意ください。**



7. 設定保存

画面上部の「<」アイコンをタップして設定を保存してください。



(4) 遠隔接続の開始

以下の手順に従い、RemoteView アプリで遠隔接続を開始してください。


1. サービスログイン

入力欄に「会社 ID」「ユーザーID」「パスワード」を入力して、「ログイン」をタップしてください。




2. パソコンリスト画面

ご利用のグループアイコンをタップしてください。



3. Agent 選択

遠隔接続する Agent アイコンをタップしてください。




4. Agent 認証

入力欄に Agent インストール時に設定した「Agent ID」「パスワード」を入力して、「接続」をタップしてください。



5. Agent 接続中

AgentPC(遠隔地 PC)へ接続中です。そのままお待ちください。




6. Quick Menu

遠隔接続が開始される Quick Menu が表示されますので、必要に応じてご利用ください。「閉じる」をタップすると Quick Menu が閉じます。




7. 遠隔接続中(縦画面)

お手元の端末で AgentPC(遠隔地 PC)を遠隔操作できます。



8. 遠隔接続中(横画面)

RemoteView アプリは横画面でご利用いただくことが可能です。タブレット端末などの画面の大きな端末で接続いただくと、より快適にご利用いただけます。




(5) 遠隔接続の終了

以下の手順で遠隔接続を終了してください。


1. ツールバーを開く

画面下部の「^」アイコンをタップして、ツールバーを表示してください。




2. 遠隔接続の終了

ツールバーの「Disconnect」アイコンをタップしてください。



3. 終了確認

遠隔接続を終了して問題ないことを確認して、「確認」をタップしてください。



お問合せ先：

本マニュアル中のご不明な点やご質問につきまして、ご購入先までご連絡ください。

2 次緊急連絡先 - 株式会社エアー

営業時間：平日 9:00 -17:30 定休日：土・日・休日

E-Mail : support@anyclutch.jp

以 上